

# Start Skiwax

FORELØPIG SMØRETIPS FOR FREDAGSBIRKEN 20. mars 2015

## GLIDER:

Alt.1.: Varm inn ett lag HF10 Grønn som sikles og børstes. Varm så inn ett lag FHF6 som sikles og børstes.

Alt. 2: Varm inn et lag HF10 Grønn. Sikles og børstes. Varm så inn ett lag HF6 som sikles og børstes.

## PULVER:

ALT. 1: FHF7 fluorpulver (-1...-5) som varmes inn ved 180 grader. La skiene bli kalde og sikle forsiktig. Deretter børstes godt med nylonbørste/hestehårsbørste. Poleres med blå poleringsbørste.

Alt. 2: SFR40 fluorpulver (+5...-5) som varmes inn ved 180grader. La skiene bli kalde og sikle forsiktig. Deretter børstes skiene godt med nylonbørste/hestehårsbørste. Poleres med blå poleringsbørste.

## TOPPING:

Kan også legges på pulver.

For de som ikke vil bruke pulver er flytende topping et godt alternativ.

Legg ett lag SFR300 (flytende fluortopping) pluss 3 lag AWC30 flytende fluortopping. Børst mellom lagene. Dersom det skal legges rill, legg rillen før siste lag med flytende.

## FESTE:

Varm inn ett lag grunnvoks med smørejern. Mens grunnvoksen er varm legg på ett lag Racing Special. Legg så på 3-4 tynne lag Tjærevoks 0...-3. Ved våte forhold, bruk Tjærevoks +1/2 ...- 1/2.

ALT.: Grunnklister varmet inn. Tynt lag Universal Wide. Dekkes med Tjære 0...-3.